


โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ



เครื่องมือควบคุมหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล



จัดทำโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	วันที่	1 กรกฎาคม 2562
Version	2.0	จำนวนหน้า	12

สารบัญ

TeamViewer คืออะไร	1
คุณสมบัติของโปรแกรม TeamViewer	1
ข้อจำกัดของโปรแกรม Teamviewer	1
ข้อควรระวังและความปลอดภัยของโปรแกรม	1
การติดตั้งโปรแกรม teamviewer.....	2
แนะนำเมนูที่จำเป็นในการทำงาน	5
วิธีการใช้งาน สามารถ Connect ได้ 2 แบบ คือ ผ่าน IP Address และผ่าน ID	6
วิธีการดู IP Address เครื่องคอมพิวเตอร์.....	9

TeamViewer คืออะไร

TeamViewer เป็นโปรแกรมประเภทรีโมทระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) สองเครื่องที่อยู่ต่างสถานที่กันหรือบางทีก็เชื่อมกับโน้ตบุ๊กก็ได้ ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติของโปรแกรม TeamViewer

โปรแกรม TeamViewer ช่วยให้เราทำงานสะดวกมากขึ้น เหมือนเรากำลังเล่นเครื่องปลายทางนั้นและทำงานได้จริง เพื่อควบคุมการทำงาน (Remote) ตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเครื่องที่เราต้องการจะเข้าไปควบคุมนั้น จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่และมีการติดตั้งตัวโปรแกรมนี้เอาไว้ เช่น กรณีอยู่นอกที่ทำงาน หรือ ทำงานต่างสถานที่กัน แล้วต้องการไฟล์ในเครื่องที่อยู่ที่ทำงาน หรือเครื่องที่อยู่ต่างสถานที่กัน เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) และ อินทราเน็ต (intranet) เชื่อมต่อไปเครื่องปลายทาง การแก้ไขระบบงานในปัจจุบัน เช่น Project Wanla , Mail , ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานพัสดุ เป็นต้น

ข้อจำกัดของโปรแกรม Teamviewer

- เครื่องที่ต้องการจะรีโมทต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เวอร์ชันต้นทางจะต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือสูงกว่าปลายทาง
- การเชื่อมต่อมี 2 แบบ คือ
 - Intranet การเชื่อมต่อภายในวงแลนเดียวกัน คือ 172.xxx.xxx.xxx
 - Internet เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ ID (ชุดตัวเลขที่ได้จากโปรแกรม) จำกัดจำนวนครั้งในการเชื่อมต่อ


ข้อควรระวังและความปลอดภัยของโปรแกรม

- ขณะที่มีการเชื่อมต่อ ปลายทางเจ้าของเครื่องควรจะประจำอยู่ที่หน้าจอเสมอ
- โปรแกรมจะมีการสร้าง your id ใหม่เสมอ ผู้ใช้งานจะต้องระมัดระวังในการให้ your id กับ password เสมอ


- ไม่ควรทำการ Update โปรแกรมทุกโปรแกรมไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการควบคุมหน้าจอได้หลังจากที่ทำการ Update โปรแกรม
- ควรปิดการทำงานทุกโปรแกรม ก่อนทำการเชื่อมต่อ

การติดตั้งโปรแกรม teamviewer


1. เริ่มจากการเตรียมไฟล์สำหรับการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งได้ฟรีที่ <https://www.teamviewer.com/th> หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ TeamViewer_Setup พร้อมทำการติดตั้งโปรแกรม
2. คลิกที่ไฟล์ TeamViewer_Setup เพื่อติดตั้งโปรแกรมโดยคลิกที่ RUN




3. กำหนดการตั้งค่าก่อนติดตั้งโปรแกรม




4. ระบบดำเนินการติดตั้งโปรแกรม




5. แสดงโปรแกรม Teamviwer เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว




6. จากนั้นไปกำหนดค่าเบื้องต้น เพื่อให้โปรแกรม Teamviewer สามารถใช้งานได้ทั้ง internet และ Intranet ภายใน กรมทางหลวง โดยเข้าไปที่เมนู Extras เลือก Option ตามรูปด้านล่าง



7. หน้าจอจะปรากฏ Teamviewer Option ให้เลือก General แล้วไปที่ หัวข้อ Important options for working with Teamviewer ในรายการ Start Teamviewer with windows ไม่ต้องติ๊กที่กล่องนี้ และกดปุ่ม OK ตามรูป




8. แล้วไปที่ หัวข้อ Network settings ในรายการ Incoming LAN Connections กำหนดค่าเป็น Accept และกดปุ่ม OK ตามรูป




แนะนำเมนูที่จำเป็นในการใช้งาน

Extras




วิธีการใช้งาน สามารถ Connect ได้ 2 แบบ คือ ผ่าน IP Address และผ่าน ID


วิธีที่ 1 ผ่าน IP Address หน้าจอเครื่องที่ Connect ไป



วิธีที่ 2 ผ่าน ID หน้าจอเครื่องที่ Connect ไป




เมื่อ Connect แล้ว โปรแกรมจะให้เครื่องต้นทาง ใส่ password ของเครื่อง




เมื่อทำการ Connect

หน้าจอเครื่องที่ Connect ไป




หน้าจอเครื่องที่ถูก Connect ไป





เมื่อหยุดการ Connect


หน้าจอของทั้งสองเครื่องจะแสดงหน้าวินโดว์ปกติ




วิธีการดู IP Address เครื่องคอมพิวเตอร์



เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้า Local Area Connection Status ขึ้นมา เลือก Details



แล้วจะเจอ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์



วิธีการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านโปรแกรม เลือกเมนู Flie & Extras

ขั้นตอนมีดังนี้

1. กดตามหมายเลข 1 Flie & Extras
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่งที่เครื่องต้นทาง หมายเลข 2
3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่เครื่องปลายทาง หมายเลข 3
4. กด Send หมายเลข 4

